

PCトーカーの設定マニュアル

作成：寺岡善隆

編集：中島幸喜・町中道子

作成日：2005年7月


PCトーカーの設定

まず、[Ctrl + Alt + F12 キー]で「PCトーカーの設定画面」を開きます。

「音声基本設定」・「画面の読み方」・「なめらか読みの読み方」・「カーソル文字の読み方」・
「日本語変換時の読み方」・「コマンド代替キーの設定」・「マウス補助」・「ピンディスプレイの設定」・
「拡張設定」・「ユーザー補助」の、各設定項目があります。

音声基本設定


最初のフォーカスは「音声基本設定」にありますので[Enter]しその画面に入り、
[Tab キー]で各項目をたどり「音声」の設定を行なってください。



- 音声出力の 切替 チェック
- 音声スピードの 選択 7
- 音声の音程の 選択 4
- 音量調整をするの 切替 チェック
- 音声ボリュームの 選択 7
- パフォーマンスの 選択 中間
- 設定の 確認
- キャンセルの 確認

画面の読み方設定

「音声」の設定が終わったら「設定の確認」で[Enter]し、
下矢印キーを一度押し「画面の読み方」に移り[Enter]しその画面に入り、
[Tab キー]で各項目をたどり「画面の読み方」の設定を行なってください。




- 操作案内をするの 切替 チェック
- 項目の説明をするの 切替 チェック なし
- キーの操作案内をするの 切替 チェック
- クリップボードを自動的に読み上げるの 切替 チェック
- 入力キーの読み上げの 切替 チェック
- ナムロック キャプスロック 英数かなキーの読み上げの 切替 チェック

- パスワードを読み上げるの 切替 チェック
- 設定の 確認
- キャンセルの 確認

なめらか読みの読み方


「画面の読み方」の設定が終わったら「設定の確認」で[Enter]し、
下矢印キーを一度押し「なめらか読みの読み方」に移り[Enter]しその画面に入り、
[Tab キー]で各項目をたどり「なめらか読みの読み方」の設定を行なってください。



- 句点を読むの 切替 チェック なし
- 括弧を読むの 切替 チェック なし
- 記号を読むの 切替 チェック なし
- 位取りをして読むの 切替 チェック
- 改行の読み方の 選択 息継ぎ
- 設定の 確認
- キャンセルの 確認

カーソル文字の読み方


「なめらか読みの読み方」の設定が終わったら「設定の確認」で[Enter]し、
下矢印キーを一度押し「カーソル文字の読み方」に移り[Enter]しその画面に入り、
[Tab キー]で各項目をたどり「カーソル文字の読み方」の設定を行なってください。



- 読み方の 選択 識別読み
- フォネティック読みするの 切替 チェック なし
- 上下カーソル移動時、1行読みするの 切替 チェック
- 設定の 確認
- キャンセルの 確認

日本語変換時の読み方

「カーソル文字の読み方」の設定が終わったら「設定の確認」で[Enter]し、
下矢印キーを一度押し「日本語変換時の読み方」に移り[Enter]しその画面に入り、
[Tab キー]で各項目をたどり「日本語変換時の読み方」の設定を行なってください。




- 読み方の 選択 詳細音訓
- フォネティック読みするの 切替 チェック なし
- 変換中 ガイドライン全てを読み上げるの 切替 チェック
- 確定時の読み方の 選択 確定文字列読み
- 国語辞典機能を使用するの 切替 チェック なし

- 設定の 確認
- キャンセルの 確認

コマンド代替キーの設定


「カーソル文字の読み方」の設定が終わったら「設定の確認」で[Enter]し、
下矢印キーを一度押し「コマンド代替キーの設定」に移り[Enter]しその画面に入り、
[Tab キー]で各項目をたどり「コマンド代替キー」の設定を行なってください。



- Ctrl+Alt の代替キーの 選択 Ctrl
- 代替キー回数の 選択 2
- 設定の 確認
- キャンセルの 確認

マウス補助の設定


「コマンド代替キー」の設定が終わったら「設定の確認」で[Enter]し、下矢印キーを一度押し「マウス補助」に移り[Enter]しその画面に入り、[Tab キー]で各項目をたどり「マウス補助」の設定を行なってください。



- マウスカーソルを読み上げるの 切替 チェック なし
- 設定の 確認
- キャンセルの 確認

ピンディスプレイの設定


「マウス補助」の設定が終わったら「設定の確認」で[Enter]し、
下矢印キーを一度押し「ピンディスプレイの設定」に移り[Enter]しその画面に入り、
[Tab キー]で各項目をたどり「ピンディスプレイ」の設定を行なってください。



- ピンディスプレイを使用するの 切替 チェック なし
- 設定の 確認
- キャンセルの 確認

拡張設定


「ピンディスプレイ」の設定が終わったら「設定の確認」で[Enter]し、
下矢印キーを一度押し「拡張設定」に移り[Enter]しその画面に入り、
[Tab キー]で各項目をたどり「拡張設定」の設定を行なってください。



- Excel でカーソル移動時 番地を読み上げるの 切替 チェック
- Excel で上下カーソル移動時 行読みするの 切替 チェック なし
- インターネットエクスプローラで 直接キーを使用するの 切替 チェック
- 設定の 確認
- キャンセルの 確認

ユーザー補助

「拡張設定」の設定が終わったら「設定の確認」で[Enter]し、
下矢印キーを一度押し「ユーザー補助」に移り[Enter]しその画面に入り、[Tab キー]で各項目をたどり、
「ユーザー補助」の設定を行なってください。



- マイ アプリケーションの操作補助を有効にするの 切替 チェック
- 操作補助項目 選択 ファイルダイアログのみ
- ハイコントラスト表示するの 切替 チェック なし
- 設定の 確認
- キャンセルの 確認

「ユーザー補助」の設定が終わったら「設定の確認」で[Enter]し、
[Esc キー]を押し「PC トーカーの設定画面」を閉じてください。再起動後に設定が有効になります。

チェックの[On/Off]の切り替えは、[Space キー]で行なってください。

選択項目は、上下矢印キーで行なえます。

なお、この設定は、あくまで私（寺岡）が行なっているものです。

個々の使用者に合わせて、使用者が使い易い設定があれば使用者に合わせて、設定を行なわれてください。